



**EG-KEEPER**

# PCソフトログダウンロードマニュアル

---

Ver. 0.1.0

株式会社ダブリューディーエス

1.  
EG-Keeperにログ保存を  
WEB接続で許可

WEB接続につきましては<http://eg-keeper.jp>の右上リンク「ユーザページ→」の  
■スタートアップガイド  
をご参照願います。

PCソフト「ARFaceManager」Ver1.6.30から本設定が必要になりました。



2.  
PCツールでEG-Keeperか  
らログを取得

PCツールにつきましては、<http://eg-keeper.jp>の右上リンク「ユーザページ→」の  
■PCツール  
をダウンロード願います。

# 1. EG-Keeperにログ保存をWEB接続で許可

PCのWEBブラウザによりEG-Keeperに接続したときのWEB接続画面

The screenshot shows the 'Configuration' page of the EG-Keeper interface. The 'Capture Settings' tab is selected. The 'Algorithm' menu item is highlighted in the left sidebar. The 'Attend Log Settings' section contains two 'Enable' checkboxes that are highlighted with red boxes and pointed to by orange arrows. The 'Save' button is also highlighted with a red circle.

2カ所にチェックを入れる。  
※チェックしない場合は、EG-Keeperには  
ログは保存されません。

## 2. PCツールでEG-Keeperからログを取得

ARFaceManager-V1.6.30(Jun 18 2020-19:37:40)

EG-Keeper

Video Preview

Device Manage

Staff Manage

Data Query

Attendance

Data Report

Account admin

Language English

Added Devices

Ip Address	Position
192.168.2.1	Korea

Attendance Records

Only Strangers Begin Time 2000/01/01 0:00 End Time 2020/08/18 15:21 Search Clear

WorkId	Name	Gender	Phone	ID	Time	Temperature	Mask
1		Male			20200818160309	36.36	Have
2		Male			20200818161006	36.40	Have
3		Male			20200818161100	34.88	Have
4		Male			20200818161418	36.32	None
5		Male			20200818161422	36.29	Have
6		Male			20200818161437	36.25	Have
7		Male			20200818163407	35.90	None
8		Male			20200818163623	36.10	Have
9		Male			20200818164527	36.04	Have
10		Male			20200818164527	36.04	Have
11		Male			20200818164530	36.08	Have
12		Male			20200818164531	36.09	Have

Record Info

Name  WorkId

Gender 0  Phone

ID  Time 2020.08.18, 16:03:09

Mask 1  Temperature 36.36

TEMP  °C  °F  All Records  Filtered Records

Records update

Download Image

Records filter

Date 2000/01/01 - 2022/08/18 Working Time 08:00 - 18:00

上記メニューから本画面を選択


ログがダウンロードされます。


ダウンロード開始ボタン

エクセルデータにエクスポート

スナップショットもダウンロードするときにチェックする

# エクセルデータの出力先





株式会社WDS(ダブリューディーエス)

〒170-0005

東京都豊島区南大塚3-50-1 ウィンド大塚ビル412

メールアドレス : [info@wd-s.com](mailto:info@wd-s.com)